

FICHE METHODE NETTOYAGE

Le balayage humide des sols

MP-FMN-01 | Rev. 2025-03 | Eco-certifie

90% Poussieres eliminees	0% Remise en suspension	Sols lisses Surfaces adaptees	Quotidienne Frequence recommandee
------------------------------------	-----------------------------------	---	---

OBJECTIF

Eliminer les poussieres et salissures non adhesentes deposees sur les sols lisses sans les remettre en suspension dans l'air ambiant. Contrairement au balayage a sec (balai traditionnel ou soufflette), le balayage humide piege les particules dans la gaze microfibre grace a un leger film de detergent, reduisant l'exposition des occupants aux allergenes et micro-organismes vehicules par la poussiere.



Illustration : Agent effectuant un balayage humide en reculant vers la sortie

CADRE NORMATIF

- **NF X50-790** : Prestations de services d'entretien et de nettoyage

- **EN 14065** : Textiles traites en blanchisserie - systeme de maitrise de la biocontamination (RABC)
- **INRS ED 6347** : Prevention des risques lies aux produits de nettoyage
- **Ecolabel EU** : Detergents conformes Reglement (CE) n 648/2004

POURQUOI C'EST INDISPENSABLE EN ILE-DE-FRANCE

Les sols parisiens en dalles thermoplastiques, parquet vitrifie, beton cire ou resine sont particulierement sensibles aux rayures causees par des particules minerales (sable, calcaire de la chaussée). Le balayage humide preserve le revetement tout en garantissant la conformite au Code du travail (art. R4221-1 et R4223-1) qui impose un environnement de travail sain et propre.

ENGAGEMENT RSE MENAGE PARFAIT

Produits eco-certifies, gazes reutilisables lavees a 60 C, tracabilite par code QR sur chaque chariot. Conformite RGPD pour les rapports d'intervention numeriques.



Illustration : Matériau nécessaire - balai trapeze, pulverisateur, gants, gaze microfibre

METHODE OPERATOIRE - PROTOCOLE COMPLET

Etape 1 - Preparer le poste de travail

Verifier l'etat du materiau (balai, gaze, pulverisateur), consulter la fiche de donnees de securite (FDS) du detergent. Porter les EPI requis (gants nitrile, chaussures antidrapantes, tenue reglementaire).

Etape 2 - Inspection prealable du sol

Retirer les detritus et gros dechets a la main ou a la pince. Identifier le type de revetement (surface lisse - balai trapeze velcro ; surface relief - balai Mery). Signaler si le sol presente des dommages.

Etape 3 - Humectation de la gaze microfibre

Pulveriser le detergent dilue selon la FDS (produit neutre pH 6-8 pour bureaux ; detergent-disinfectant sur sol a risque infectieux).

Etape 4 - Fixation de la gaze

Fixer la gaze sur le plateau velcro en s'assurant que la plus grande surface est en contact avec le sol et que les bords ne depassent pas.

Etape 5 - Detourage peripherique

Longer tous les murs, plinthes, pieds de mobilier et obstacles sur 1 a 2 passages. Cette etape recupere les poussieres accumulees en bordure.




Illustration : Les etapes du balayage humide - pulveriser, fixer, longer les bords, balayer

Etape 6 - Balayage de la zone centrale

Choisir la technique adaptee :

Godille (S)	Pousse (bandes)
Surfaces < 40 m2	Surfaces > 40 m2

Encombrees, corridors	Open spaces, couloirs larges
Tracer des S en reculant	Bandes paralleles du fond vers la sortie

Methode Godille (S)**Methode Pousse (bandes)**

Illustrations : Les deux techniques de balayage humide

Etape 7 - Sortie de la piece et retrait de la gaze

Sortir en reculant pour eviter de marcher sur la zone balayee. Retirer la gaze en la retournant sur elle-meme pour emprisonner les poussieres. Ne jamais secouer la gaze dans la piece.

Etape 8 - Recuperation des residus

Utiliser la gaze mise en boule et la pelle pour recuperer les poussieres regroupees. Jeter dans un sac poubelle ferme hermetiquement.

Etape 9 - Nettoyage du materiau

Rincer le balai, laver les gazes reutilisables a 60 C (destruction des bacteries selon EN 14065), nettoyer le pulverisateur. Consigner l'intervention dans le carnet de bord.

MATERIEL & CONSOMMABLES

Materiel	Specification / Remarque
Balai trapeze velcro	Surfaces lisses : dalles PVC, beton cire, parquet vitrifie
Balai a franges type Mery	Surfaces en relief : carrelage anti-derapant, joints larges
Gaze microfibre reutilisable	Laver a 60 C apres chaque usage, max 200 lavages
Gaze pre-imprenee jetable	Usage unique zones a risque infectieux eleve
Pulverisateur 750 ml	Dilution 1-2% du detergent selon FDS
Detergent neutre pH 6-8	Certifie Ecolabel EU ou NF Environnement
Gants nitrile	EPI obligatoire, resistance chimique categorie II
Pelle ramasse-poussieres	Bords caoutchoutes pour contact sol parfait

ERREURS FREQUENTES A EVITER

- Lever le balai en cours de balayage : remet les poussieres en suspension
- Utiliser une gaze trop mouillee : laisse des traces et genere du Biofilm en sechant
- Negliger le detourage : laisse une bordure de poussieres visible
- Secouer la gaze dans la piece : annule tout le travail effectuee
- Changer la technique selon l'humeur : resultats incoherents, non conformes aux attentes client

CONSEIL EXPERT MENAGE PARFAIT

Sur les sols carrelies en Ile-de-France (durete de l'eau > 28 f / 280 mg/L CaCO3), ajouter 0,5% d'anti-calcaire au detergent de la gaze evite le voile blanchatre. Utiliser une gaze microfibre coloree (code couleur par zone) pour eviter la contamination croisee entre les zones sanitaires et les espaces de travail.

FREQUENCES RECOMMANDEES PAR TYPE DE LOCAUX

Type de local	Frequence	Technique
Open space / bureaux	1x/jour (matin)	Pousse en bandes
Couloirs et circulations	1 a 2x/jour selon flux	Godille ou pousse
Salles de reunion	1x/jour ou apres reunion	Godille
Espaces de restauration	Apres chaque service	Pousse + disinfectant
Zone medicale / pharma	2x/jour - gaze jetable	EN 1276

PLUS D'INFORMATIONS

Pour en savoir plus sur nos services de nettoyage de bureaux a Paris :

menageparfait.fr/nettoyage-bureaux-paris

Contact : bonjour@menageparfait.fr | 01 89 19 68 69