

FICHE METHODE NETTOYAGE

Nettoyage et disinfection d'un bloc sanitaire en entreprise

MP-FMN-03 | Rev. 2025-03 | Eco-certifie

1x/jour Frequence legale	EN 1276 Norme bactericide	EN 14476 Norme virucide	Obligatoire Code couleur microfibres
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--

OBJECTIF & CADRE REGLEMENTAIRE

Le nettoyage d'un bloc sanitaire en entreprise vise a atteindre simultanement une proprete physique visible (absence de depots, tartre, taches) et une proprete bacteriologique (elimination des germes pathogenes, virus, champignons). Les sanitaires professionnels constituent un point critique de contamination croisee pour l'ensemble des occupants. Une defaillance dans ce protocole engage la responsabilite civile de l'employeur (art. R4224-7 a R4224-20 du Code du travail).

Frequences legales minimales (France 2025) : nettoyage-disinfection WC/urinoirs au moins 1x/jour en semaine, davantage si trafic eleve. En Ile-de-France, la densite de personnel elevee impose souvent 2 passages quotidiens.



Illustration : Equipements de protection individuelle (EPI) obligatoires

CODE COULEUR MICROFIBRES - REGLE ABSOLUE

- **BLEU** : Miroirs, surfaces vitrees, zones propres (lavabos, tablettes)
- **ROUGE** : WC, urinoirs, cuvettes, zones tres contaminees
- **VERT** : Cuisine, espaces restauration (si applicable)
- **JAUNE** : Zones intermediaires

NE JAMAIS MELANGER les microfibres de couleurs differentes. Laver a 60 C apres chaque passage (EN 14065).




Illustration : Systeme de code couleur des microfibres - BLEU (propre) vs ROUGE (contamine)

METHODE OPERATOIRE - PROTOCOLE EN 22 ETAPES

Etape 1 - Aerer le local : ouvrir les fenetres et activer la VMC. Temps de ventilation minimum : 5 minutes.

Etape 2 - Hygiene des mains : se laver les mains avec du savon disinfectant avant d'enfiler les EPI.

Etape 3 - Enfiler les EPI complets : gants nitrile longue manchette, tablier impermeable, masque FFP1.

Etape 4 - Vider et nettoyer les poubelles : fermer les sacs hermetiquement, nettoyer les corbeilles.

Etape 5 - Tirer toutes les chasses d'eau : diluer les depots residuels dans la cuvette.

Etape 6 - Appliquer le detergent-disinfectant sur les LAVABOS. Temps de contact : 5 minutes minimum.

Etape 7 - Appliquer le gel WC detartrant sous le bord des CUVETTES. Temps de contact : 5 a 10 minutes.

Etape 8 - Depoussierer les hauteurs : neons, grilles VMC, haut des portes (microfibre bleue).

Etape 9 - Nettoyer les miroirs avec microfibre BLEUE + nettoyant vitre en S horizontal.

Etape 10 - Prendre la microfibre ROUGE pour toute la suite du protocole WC.



Illustration : Les etapes du nettoyage - aerer, appliquer produit, nettoyer miroir, nettoyer WC

Etape 11 - Laver et désinfecter les murs, faïences, porte-savon, tablettes et distributeurs (du haut vers le bas).

Etape 12 - Recharger les distributeurs : savon liquide, papier hygienique, essuie-mains.

Etape 13 - Désinfecter les points de contact critiques : poignées, interrupteurs, verrous, robinetterie.

Etape 14 - Laver et rincer la robinetterie et les lavabos avec microfibre rouge.

Etape 15 - Brosser l'intérieur des cuvettes WC en mouvements circulaires. Tirer la chasse.

Etape 16 - Désinfecter la chasse d'eau : boîtier, bouton, réservoir extérieur.

Etape 17 - Désinfecter le dessus de la lunette (microfibre rouge, produit EN 1276).

Etape 18 - Désinfecter le dessous de la lunette : zone souvent négligée, charge bactérienne élevée.

Etape 19 - Désinfecter le bord extérieur de la cuvette : pourtour supérieur et sous le rebord.

Etape 20 - Désinfecter le pied et la base de la cuvette : zone à fort risque de contamination.

Etape 21 - Lavage désinfectant du sol avec produit bactéricide + fongicide + virucide. Poser panneaux 'Sol mouillé'.

Etape 22 - Fermer les fenêtres, vérification finale, signer la fiche de passage, retirer les EPI, se laver les mains.



Illustration : Bloc sanitaire avec zones de nettoyage - miroir, lavabo, WC, sol

MATERIEL & PRODUITS REQUIS

Materiel	Specification
Microfibres BLEUES	Miroirs/surfaces propres - Laver a 60 C, max 200 cycles
Microfibres ROUGES	WC/zones contaminees - Laver separement a 60 C
Detergent-disinfectant	EN 1276 + EN 14476 (bactericide + virucide)
Gel WC detartrant	Sous le rebord cuvette - temps contact 5-10 min
Nettoyant vitre	Alcool isopropylique 70% - miroirs, glaces
Brosse WC dediee	Une par WC - ne jamais partager entre cuvettes
Gants nitrile longue manchette	EPI categorie III - resistance a l'acide
Tablier impermeable	Protection tenue - lavage quotidien obligatoire
Panneau 'Sol mouille'	Bilingue FR/EN - obligation legale R4224-18

COMPATIBILITE CHIMIQUE - NE JAMAIS MELANGER

- **Acide (detartrant) + Javel = DANGER MORTEL** (degagement de chlore gazeux toxique)
- **Javel + Ammoniac = DANGER** (degagement de chloramine toxique)
- Toujours rincer abondamment entre deux produits incompatibles. FDS disponibles sur demande.

POINT DE CONTROLE QUALITE

Apres chaque passage, verifier : Miroirs sans traces | Robinetterie brillante | Cuvette sans tartre ni odeur | Sol sec et propre | Distributeurs recharges | Fiche de passage signee

Les inspecteurs effectuent des controles ATP pour mesurer la charge bacterienne residuelle. Objectif : < 100 RLU.

FREQUENCES RECOMMANDEES - ENTREPRISES ILE-DE-FRANCE

Type d'entreprise	Frequence	Destartrage
PME < 50 salaries	1x/jour (matin)	1x/semaine
ETI 50-300 salaries	2x/jour (matin + 14h)	2x/semaine
Espace coworking	3x/jour	Quotidien
Restaurant d'entreprise	Apres chaque service	Quotidien
Centre medical	3x/jour minimum	Quotidien virucide

PLUS D'INFORMATIONS

Pour en savoir plus sur nos services de nettoyage de bureaux a Paris :

menageparfait.fr/nettoyage-bureaux-paris

Contact : bonjour@menageparfait.fr | 01 89 19 68 69